



VOZ DA DEMOCRACIA

TRANSMISSÃO DE RESULTADOS COM JE-CONNECT

Versão 1.0

Tecla de seleção de Boot	KIT	PIN

APRESENTAÇÃO

A solução JE-Connect é utilizada desde 2010 e tem por objetivo reduzir o tempo de totalização com a transmissão dos dados das mídias de resultado a partir de pontos remotos instalados em lugares estratégicos cujo tempo de deslocamento, condições das estradas ou concentração de seções nas proximidades constituem risco e/ou demora na totalização dos resultados.

A solução é composta de:

- 01 Mídia de Sistema Embarcado: também chamada de **MSE** ou, apenas, Sistema. Armazena toda a solução em si: sistema operacional, sistemas eleitorais, certificados digitais etc.
- 01 Mídia Chave: também chamado de MC ou, apenas, Chave. Armazena uma senha criptografada que, em conjunto com o Código de Desbloqueio, liberará a utilização do Sistema;
- 01 cabo extensor USB (de utilização opcional);
- 01 notebook ou computador de mesa (desktop) disponível no ponto de transmissão.




1. Inicialização

- 1.1. Com o computador desligado, introduza o pendrive Sistema (MSE) em uma porta USB. No caso dos desktops, dê preferência por utilizar as portas frontais do computador;
- 1.2. Ligue o computador e inicialize o sistema pelo pendrive;
- 1.3. Caso a inicialização não ocorra pelo pendrive, siga os passos abaixo:

a) Desligue e religue novamente o computador e, durante a inicialização, pressione repetidas vezes:


- tecla **F9**, se estiver usando computador HP;
- tecla **F12**, se estiver usando computador DELL ou DATEN;
- tecla **F11**, se estiver usando computador POSITIVO ou VAIO;
- tecla **F8**, se estiver usando outros modelos



b) Selecione o dispositivo USB correspondente ao modelo do pendrive de sistema - MSE (**Sandisk**) e tecle ENTER. Caso sejam apresentados **mais de um dispositivo com o nome Sandisk**, escolha a opção da partição 2.

c) Aguarde o sistema iniciar.

1.4. Após a carga do sistema, aparecerá uma mensagem na tela solicitando uma senha: "**Informe o PIN**".



1.5. Com a mensagem na tela, insira a Chave (MC) em outra porta USB, **aguarde 5 segundos** e digite a senha de acesso (PIN).



Sugerimos utilizar o extensor USB nesse momento, pois facilita o processo posterior de leitura das Mídias de Resultado.

1.6. Aparecerá a mensagem abaixo na tela:


JE-Connect: Acesso Autorizado

Após exibida a mensagem, a mídia Chave (MC) pode ser removida do computador. Guarde a mídia na embalagem plástica evitando assim a perda da mídia.

1.7. Caso a mensagem "Mídia não encontrada ou senha inválida" seja exibida, verifique se o pendrive com a Chave (MC) está bem conectado na porta USB. Em seguida, digite novamente a senha.

1.8. Somente após a exibição da mensagem "JE-Connect: Acesso Autorizado" o aplicativo de conexão será aberto.

1.9. Verifique no canto inferior direito da tela do JE-Connect se o sistema está em sua versão **Oficial**.




Atenção: O sistema deverá ser oficializado até o dia do pleito, ou seja, até dia **06/10/2024** para o 1º turno e até dia **27/10/2024**, se houver 2º turno. **Caso o sistema não esteja oficializado**, entre em contato com o Cartório Eleitoral.

2. Realizando a Conexão

2.1 Selecione uma das opções de conexão **(1)**, conforme o tipo de acesso à Internet do Local de Transmissão:

- a) **Rede Externa via DHCP:** utilizam um cabo de rede para acessar a Internet do ponto de transmissão e conectar-se à Rede da JE. São as opções mais comuns;
- b) **Wifi:** utiliza a rede sem fio para acessar a Internet do local. Pode ser necessário informar a senha de acesso à rede.
- c) **Rede da Justiça Eleitoral:** para kits utilizados nos cartórios eleitorais e unidades onde se utiliza a rede de fibra ótica contratada pelo TRE-PB.



2.2. Pressione o botão **Conectar (2)** e aguarde a conexão aos servidores de dados da Justiça Eleitoral;


2.3. Aguarde a finalização da conexão. Pode levar 3 minutos ou mais. Verifique na tela de informações de conectividade do JE-Connect (**Status VPN: conectado; DNS probe: OK**) **(3)**



2.4. Observe que os botões de ação estão agora disponíveis.

2.5. Através do botão Transportador, você poderá acessar o programa responsável pela leitura e transmissão das Mídias de Resultado. Clique no botão do **Transportador** e aguarde seu carregamento.

 **Dica:** Para testar a conectividade clique no botão **Odin**. Será aberta a janela com a tela do sistema. Sendo exibida tela solicitando login (título ou CPF) e senha o teste de conectividade será considerado como **satisfatório**.



3. Leitura e Transmissão de BUs

Obs: As figuras constantes deste roteiro são meramente ilustrativas e podem não refletir fielmente a informação exibida para a zona eleitoral nas telas e relatórios do sistema.



3.1. Execute o **Transportador** para iniciar a leitura e transmissão dos Arquivos de resultados das Urnas Eletrônicas. Escolha o Pleito correspondente ao modo Oficial, que é o **06/10/2024 – Processo 439 – Pleito 452** para o 1º turno. Para o segundo turno, se houver, será outro número para processo e pleito.




3.2. Antes de iniciar a leitura dos BUs, será necessário salvar o **Espelho de Diretórios**. Para isso, clique em **Relatórios > Espelho de Diretórios**;

3.2.1. Clique no botão com o ícone do disquete e informe **EspelhoOficial2024** para o nome do arquivo.

ATENÇÃO: o espelho de diretórios deve ser salvo no pendrive MSE, pasta **FAT**;




3.3. Depois de salvar o **Espelho de Diretórios**, você poderá iniciar a leitura dos BUs (se necessário, utilize o extensor USB que acompanha o kit para facilitar a leitura das MRs). Manter selecionada a opção de Origem em **“Memória de Resultado”** e inserir a primeira MR a ser lida. Clique em **Leitura** e depois no botão **Iniciar**.



3.3.1. Durante a leitura, a seguinte tela será mostrada, com as informações da MR lida:

OBS.: Aguarde a finalização da leitura, antes de substituir a mídia. Quando a leitura for efetivada, o Transportador emitirá a seguinte mensagem: **“Insira novas unidades ou encerre a leitura...”**. Efetue a leitura das mídias disponíveis até que todas tenham sido lidas e, em seguida, encerre a leitura clicando no botão **Encerrar**.




Dica: Se todas as mídias não tiverem chegado não há problema... leia as disponíveis e


faça a transmissão. Quando novas mídias chegarem, faça a leitura delas e nova transmissão.

3.4. Depois de concluída a leitura, verifique se todas as seções foram lidas corretamente. Para isso, clique em **Registros**.


3.5. Você poderá ler novamente o BU, caso ele não tenha sido lido corretamente;




3.6. Agora, você poderá efetuar a transmissão de todos os BUs lidos. Para isso, clique em **Transmissão** e no botão **Iniciar**;



3.7. Ao concluir a transmissão, a seguinte tela será exibida, com o resumo dos arquivos transmitidos. Verifique no resumo se a quantidade de BUS transmitidos é igual ao número de mídias que você transmitiu;



3.8. Você poderá verificar a transmissão no menu **Registros**;




3.9. Após alguns minutos da transmissão do último Boletim de Urna (MR), você poderá consultar no menu **Acompanhar/Pesquisar** a situação do(s) BU(s) transmitido(s). As seguintes opções poderão ser apresentadas:

SITUAÇÃO	STATUS	PROVIDÊNCIA A TOMAR
Em fila	OK	Aguardar o recebimento
Recebida	OK	Aguardar a validação
Validada	OK	Aguardar a totalização
Totalizada	OK	-
Não Recebida	NÃO OK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ler e Transmitir a mídia novamente; 2. Verificar se a mídia está vazia; 3. Se estiver vazia, solicitar urna para recuperação de dados.

4. Finalização dos Trabalhos

ATENÇÃO: Após de encerrar as atividades, entre em contato com o Cartório Eleitoral para que seja liberado. Lembre-se que o seu polo de transmissão pode ser um polo alternativo. **Não encerre as atividades sem que o cartório eleitoral autorize.**

4.1. Ao concluir a transmissão de todas as MR, feche o Transportador. Na janela principal do JE-Connect clique no botão **Desligar Computador (1)** e depois no botão **Sim (2)**. Aguarde o procedimento de desligamento do equipamento.



4.2. Com o computador desligado, remova o pendrive Sistema (MSE), remova o extensor USB, se for o caso, acondicione o material do kit na embalagem plástica.

4.3. Sigas as orientações do cartório quanto ao destino das MRs transmitidas.

Telefones do cartório



Dúvidas? Ligue para o Helpdesk do TRE-PB

(83) 3512-1600

Aceitamos ligações a cobrar

Atendemos também pelo WhatsApp

(83) 3512-1500



Envie **#suporte** para ser atendido
pela equipe do Helpdesk

[ou clique aqui](#)